

Exportieren Daten UPS für MaxiShip / WorldShip (cd6820)

Das Programm **cd6820 - Verwalten Datenexport für UPS-Maxiship** (zu finden im Hauptmenü im eigenen Bereich UPS) ermöglicht es, Pakete für einen Auftrag (bzw. dessen Lieferscheine) zu ermitteln und die Daten an das Fremdprogramm UPS-MaxiShip zur weiteren Verarbeitung zu übergeben. Daten werden entsprechend der Auswahl für MaxiShip (alte UPS-DOS-Software) oder das neue WorldShip (UPS-Windows-Software) exportiert. Die Einstellung muss nur einmalig getroffen werden und kann über den Menüpunkt „Einstellungen - Allgemeine Einstellungen“ für weitere Programmaufrufe gespeichert werden.

The screenshot shows the application window for 'cd6820 UPS-Datenexport für Maxiship/Worldship'. The window title is 'cd6820 UPS-Datenexport für Maxiship/Worldship - cimERP - 09.03.2026'. The menu bar includes 'Datei', 'Bearbeiten', 'Extras', and 'Hilfe'. The toolbar contains icons for file operations and help. The main interface has a light blue background. On the left, under 'Exportieren für', there are radio buttons for 'Maxiship' (selected) and 'Worldship'. Under 'Exportieren von', there are radio buttons for 'Versanddaten' (selected) and 'Kundendaten'. To the right, there are input fields for 'Auftrags-Nr.' with 'von' and 'bis' labels. Below this is a red 'Verzeichnis' label and a text input field. At the bottom, there is a 'Status' section with a large empty white box.

Über **cd0015 - Parameter Versandarten** muss eine Versandart für UPS angelegt werden. Hierbei muss auch das Kennzeichen für UPS-Versandart gesetzt werden. Über die Versandart wird dann bei der Auftragserfassung festgelegt, ob der Auftrag beim Exportieren der Daten berücksichtigt werden soll.

Aus jeder Position eines Lieferscheines wird ermittelt, wie viele Pakete daraus entstehen. Für jedes einzelne Paket wird anschließend ein Datensatz für die UPS-Schnittstelle erzeugt. Soll eine Gewichtsermittlung durchgeführt werden, ist in **cd0015 Parameter - Basisparameter UPS** das entsprechende Kennzeichen für die **Gewichtsberechnung bei der Datenübernahme** zu setzen. Verwendet wird hier das Nettogewicht aus dem Artikelstamm. Dabei ist zu beachten, dass das letzte Paket gesondert ermittelt wird, da dieses evtl. weniger enthält. Sollte das Kennzeichen zur Gewichtsermittlung in den Basisparametern nicht gesetzt sein, muss es manuell über eine Waage in MaxiShip erfasst werden. Jedes Paket benötigt außerdem eine eindeutige Nummer für die Zuordnung (Feld: **Paketnummer**). Der Anfangswert kann dabei auch im **cd0015 - Basisparameter UPS**

eingestellt werden.

The screenshot shows a software window titled "cd0015 Basisparameter UPS - cimERP - 09.03.2026". The window has a menu bar with "Datei", "Bearbeiten", "Extras", and "Hilfe". Below the menu bar is a toolbar with various icons. The main area contains a form with the following fields:

UPS-Kunden-Nr.	<input type="text"/>	Name Zeile 1	<input type="text" value="cimdata"/>
		Name Zeile 2	<input type="text" value="CIM Softwareentwicklung"/>
		Straße	<input type="text" value="Industriestraße 25"/>
PLZ	<input type="text" value="91710"/>	Ort	<input type="text" value="Gunzenhausen"/>
Nachnahmezuschlag	<input type="text" value="2,00"/>	Wertversicherungszuschlag	<input type="text" value="2,50"/>
Empfangsbestätigung	<input type="text" value="1,00"/>	ab <input type="text" value="500,00"/> EUR	Je <input type="text" value="0,10"/> EUR
Rückholzettel	<input type="text" value="0,00"/>	Höchstversicherungswert	<input type="text" value="20000"/>
Paketnummer	<input type="text" value="1"/>	Absendebeleg-Nummer	<input type="text" value="1"/>
Letzte VorgangNr.	<input type="text"/>		
Gewichtsberechnung bei Datenübernahme		<input type="checkbox"/> nein	

Funktionsweise

Mit dem Programm cd6820 können Versanddaten und Kundendaten in MaxiShip übernommen werden. Es wird dafür jeweils eine entsprechende ASCII-Datei für den Import erzeugt. Für Versanddaten wird die Datei **VERSAND.TXT** erstellt und für Kundendaten die Datei **KUNDEN.TXT**, dabei ist das Feldtrennzeichen jeweils ein Semikolon („;“) und die Dateien werden ohne Überschrift übergeben. Diese Dateien werden erzeugt, nachdem eine Auswahl getroffen wurde. Bei Versanddaten werden für alle gelieferten Positionen die Mengen ermittelt, und daraus die Anzahl der Pakete pro Lieferscheinposition berechnet. Dabei wird die Verpackungsgröße aus dem Artikelstamm übernommen.

Anzahl Pakete = Lieferschein Menge / Verpackungsgröße

Anschließend wird pro Paket ein Satz geschrieben, wobei Satzaufbau und Feldreihenfolge der beiden Dateien den in der UPS-Dokumentation angegebenen Feldern entsprechen.

Bei WorldShip ist zu beachten, dass die Software gem. [UPS-Installationsanweisung](#) installiert und konfiguriert ist.

Zur Übernahme der Importdateien wird der Menüpunkt **Datei-Importieren** in WorldShip verwendet.

Felder

Maxiship	MaxiShip ist die alte UPS-DOS-Software
Worldship	WorldShip ist die neue UPS-Windows-Software
Versanddaten	Auftragsnummer von/bis
Kundendaten	Kundennummer von/bis
Verzeichnis	Erstellt eine ASCII-Schnittstellendatei, mit den selektierten Datensätzen versand.txt oder kunden.txt.
Status	Beschreibung und Pfad der Aktionen für den Export, wird vom System erzeugt. Ausgabe als .txt-Datei

Menüpunkte

Datei	Informationen zum Menüpunkt "Datei"
Bearbeiten	Informationen zum Menüpunkt "Bearbeiten"
Zusatzdaten	Informationen zum Menüpunkt "Zusatzdaten"
Verbindungen	Informationen zum Menüpunkt "Verbindungen"
Anzeige	Informationen zum Menüpunkt "Anzeige"
Extras	Informationen zum Menüpunkt „Extras“
Hilfe	Informationen zum Menüpunkt "Hilfe"

Buttons

[Informationen zu den "Buttons"](#)

From:
<http://172.30.2.91/> - **cimERP Online Hilfe**

Permanent link:
http://172.30.2.91/doku.php?id=cimerp:0150_zusatzmodule:0100_ups:0010_export&rev=1773651466

Last update: **16.03.2026 09:57:46**

