


# BDE Buchungen - Startmaske

Mit diesem Programm ist es möglich, einen cimERP - Client als BDE - Terminal zu nutzen. Darüber hinaus ist es mit diesem Programm möglich parallel zur Integration eines externen BDE - Systems separate BDE- Buchungsvorgänge vorzunehmen. Es können sowohl Start-Buchungen des externen Systems manuell beendet werden als auch manuelle Start-Buchungen, die dann durch das externe System beendet werden, sowie komplett manuelle Buchungen vorgenommen werden.

Materialzugangsbuchungen sind nur möglich bei Auswahl der automatischen Materialzugangsbuchung (Basisparameter BDE) Mengeneingabe bei Endemeldung Zeit

Ist das Kennzeichen „AG im Status 5 gesperrt“ (Basisparameter BDE) auf NEIN gesetzt, sind auch nachträgliche Buchungen auf bereits abgeschlossene Fertigungsaufträge möglich bzw. auf einen BDE-Schein können beliebig viele Buchungen erfolgen.

Das erhöht die Flexibilität des System, wobei die Verbuchungssystematik (Ausbuchen von Bedarfen, Zubuchen von Lagerbestand, Bereitstellung aller Daten für die Nachkalkulation und Statistik, etc.) in jedem Fall gewährleistet wird. Voraussetzung einer neuen Start-Buchung ist jedoch die vorherige Ende-Buchung.



## Hinweis:

Die Programmberechtigung „BDE-Buchungen“ (s. Programm [Programmberechtigungen](#)) des Programms cd4450 steuert die Verfügbarkeit der Funktionalitäten. Ist die Berechtigung nur auf „Anzeige“ gesetzt, so steht nur die erste Funktionalität „Anzeigen gestartete BDE-Buchungen“ zur Verfügung.

## Felder

<b>Auswahl</b>	<p>Auswahl der gewünschten Aktion</p> <p><b>Mögliche Werte sind:</b>  <u>Anzeigen gestartete BDE-Buchungen</u>  Anzeige aller (manuell und durch externe Terminals erfassten) offenen BDE-Buchungen, d.h. alle Buchungen zu denen noch keine Ende-Meldung erfolgt ist.  s. <a href="#">BDE Buchungen - Anzeige gestartete BDE-Buchungen</a></p> <p><u>Starten BDE-Buchungen</u>  Auswahl des Programms zur manuellen Start-Buchung  s. <a href="#">BDE Buchungen - Starten BDE-Buchung</a></p> <p><u>Unterbrechen / Beenden BDE-Buchung</u>  Auswahl des Programms zur manuellen Ende-Buchung bzw. zur Erzeugung einer Unterbrechungsbuchung.  s. <a href="#">BDE Buchungen - Unterbrechen/Beenden</a></p> <p><u>Löschen gestartete BDE-Buchung</u>  Bei allen noch nicht mit einer Ende-Buchung versehenen manuell gestarteten BDE-Scheinen kann hier die BDE-Start-Buchung gelöscht werden.  s. <a href="#">BDE Buchungen - Löschen gestartete BDE-Buchungen</a></p>
<b>Personal-Nr.</b>	<p>Einstieg über Personalnummer</p> <p>Es werden alle Buchungen angezeigt, die von der betreffenden Personalnummer angelegt wurden. Wird nur die Personalnummer vorgegeben, so werden in der nächsten Maske in einer Übersicht alle von dieser Personalnummer gestarteten BDE-Buchungen angezeigt. Dies gilt nicht für die Auswahl „Starten BDE-Buchungen“. Hier muss zusätzlich eine BDE-Schein-Nr. vorgegeben werden.</p>
<b>BDE-Schein-Nr.</b>	<p>Dieses Feld ist nur für die Auswahlen „Anzeigen gestartete BDE-Buchungen“ und „Starten BDE-Buchungen“ sichtbar. Es erfolgt eine Eingrenzung über die BDE-Scheinnummer. Für die Auswahl „Starten BDE-Buchungen“ ist dieses Feld ein Pflichtfeld.</p>
<b>Kundennummer</b>	<p>Dieses Feld ist nur für die Auswahlen „Anzeigen gestartete BDE-Buchungen“, „Unterbrechen / Beenden BDE-Buchung“ und „Löschen gestartete BDE-Buchung“ sichtbar. Es erfolgt eine Eingrenzung über die Kundennummer des Fertigungsauftrags.</p>
<b>Auftragsnummer</b>	<p>Dieses Feld ist nur für die Auswahlen „Anzeigen gestartete BDE-Buchungen“, „Unterbrechen / Beenden BDE-Buchung“ und „Löschen gestartete BDE-Buchung“ sichtbar. Es erfolgt eine Eingrenzung über die Auftragsnummer des Fertigungsauftrags.</p>
<b>Kostenstelle</b>	<p>Dieses Feld ist nur für die Auswahlen „Anzeigen gestartete BDE-Buchungen“, „Unterbrechen / Beenden BDE-Buchung“ und „Löschen gestartete BDE-Buchung“ sichtbar. Es erfolgt eine Eingrenzung über die Kostenstelle. 1</p>
<b>Buchungsart</b>	<p>Festlegung, ob die BDE-Buchungen für Rüsten oder für Arbeitsgänge ausgewählt werden sollen.</p> <p><b>Mögliche Werte sind:</b>  <u>Rüsten</u>  <u>Arbeitsgang</u>  Rüsten oder Arbeitsgang</p>

## Menüpunkte

<b>Datei</b>	<a href="#">Informationen zum Menüpunkt "Datei"</a>
<b>Bearbeiten</b>	<a href="#">Informationen zum Menüpunkt "Bearbeiten"</a>
<b>Extras</b>	<a href="#">Informationen zum Menüpunkt „Extras“</a>
<b>Hilfe</b>	<a href="#">Informationen zum Menüpunkt "Hilfe"</a>

## Buttons

[Informationen zu den "Buttons"](#)

[BDE](#), [cd4450](#), [cdfr 4450 01](#)

From:

<http://172.30.2.91/> - **cimERP Online Hilfe**

Permanent link:

[http://172.30.2.91/doku.php?id=cimerp:0080\\_fertigung:0080\\_bde:0040\\_bde\\_buchungen:0010\\_bdebuchungen](http://172.30.2.91/doku.php?id=cimerp:0080_fertigung:0080_bde:0040_bde_buchungen:0010_bdebuchungen)

Last update: **30.10.2025 10:27:44**

