

# Kennwortprüfung

## Kennwortsicherheitsprüfung

### Kennwortänderung/-vergabe

Die Kennwortsicherheitsprüfung, welche in den [Kennwort Basisparametern](#) aktiviert werden kann, gilt nur für das ERP-/Sachbearbeiterkennwort, jedoch nicht für das Mail- oder Personal-Kennwort.

Bei deaktivierter Kennwortsicherheitsprüfung wird das Kennwort, bei der Kennwortvergabe, nur auf die in den [Kennwort Basisparametern](#) angegebene Mindestanzahl-Zeichen geprüft, ansonsten gibt es keine festgelegten Bedingungen.

Bei aktivierter Kennwortsicherheitsprüfung wird das vergebene Kennwort, bei der Kennwortvergabe, nach folgenden Bedingungen geprüft:

1. Ist die in den [Kennwort Basisparametern](#) hinterlegte Mindestanzahl-Zeichen erreicht?
2. Sind 3 der 4 folgenden Zeichenarten im Kennwort enthalten?

- Kleinbuchstaben (a-z)
- Großbuchstaben (A-Z)
- Zahlen (0-9)
- Sonderzeichen (!, #, \$, %, &, '(), \*+, -, ., /, :, ;, <, >, =, @)

Sind die Bedingungen nicht erfüllt, ist keine Speicherung des Kennworts möglich!

Nach Aktivierung der Prüfung, findet diese bei jeder Kennwortänderung/-vergabe statt.

### Anmeldung/Kennworteingabe

Bei deaktivierter Kennwortsicherheitsprüfung wird bei der Anmeldung bzw. beim Wechseln des Benutzers nur das Kennwort nach Korrektheit geprüft.

Bei aktivierter Kennwortsicherheitsprüfung wird, bei der Anmeldung/Benutzer wechseln, zudem jeder Anmeldeversuch mit falschem Kennwort mitgezählt und auf die in den [Kennwort Basisparametern](#) angegebene Anzahl Fehlversuche geprüft, wodurch nach Erreichen der Anzahl Fehlversuche das ERP-Benutzer-Konto gesperrt wird und durch einen System-Administrator in der [Benutzerverwaltung](#) wieder entsperrt werden muss.


Falls nach paar Fehlversuchen das richtige Kennwort eingegeben wurde und das Konto noch nicht gesperrt wurde, werden die mitgezählten Versuche wieder auf Null gesetzt.

### Kennwortänderungsmaske

Jede Änderung des ERP-/Sachbearbeiter-Kennworts wird nun über diese Kennwortänderungsmaske durchgeführt. Je nach Programm, durch welches die Maske aufgerufen wird und ob die Kennwortsicherheitsprüfung aktiviert ist oder nicht, ändert sich die Ansicht und Auswahl der Felder

ein wenig.


## Änderungsmaske bei aktivierter Kennwortsicherheitsprüfung



Wenn die Maske aus der [Benutzerverwaltung](#), cd0311-Sachbearbeiter Kennwort oder bei [Neuanlage/Kopieren Sachbearbeiter](#) aufgerufen wird, muss bei der Kennwortänderung das alte Kennwort nicht angegeben werden.

Je nach Erfüllen der oben genannten Bedingungen zur Sicherheitsprüfung des Kennworts, füllt sich die Statusleiste unter dem „neues Kennwort bestätigen“-Feld. Sobald die Mindestanzahl-Zeichen erreicht und 3 der 4 Zeichenarten genutzt wurden, färbt sich die Statusleiste grün und das Kennwort kann somit gespeichert werden. Solange die Statusleiste rot gefärbt ist, sind nicht alle nötigen Bedingungen erreicht und das Kennwort kann nicht gespeichert werden.

## Änderungsmaske bei deaktivierter Kennwortsicherheitsprüfung



Wenn die Maske aus der [Benutzerverwaltung](#), cd0311-Sachbearbeiter Kennwort oder bei [Neuanlage/Kopieren Sachbearbeiter](#) aufgerufen wird, muss bei der Kennwortänderung das alte Kennwort nicht angegeben werden.

Da keine Kennwortsicherheitsprüfung stattfindet, wird auch keine Statusleiste und keine Kennwortrichtlinie angezeigt. (Auf die Mindestanzahl-Zeichen wird dennoch bei der Speicherung geprüft)

## Felder

<b>Kennwortänderung für SB:</b>	Sachbearbeiter-Nr. und Sachbearbeiter-Name des Sachbearbeiters, wessen Kennwort geändert wird.
<b>altes Kennwort eingeben</b>	Angabe des alten/bisherigen Kennwort. Wird nicht angezeigt bei Aufruf über cd0310/cd0311/Neuanlage/Kopieren Sachbearbeiter
<b>neues Kennwort eingeben</b>	Angabe des neuen Kennwort.
<b>neues Kennwort bestätigen</b>	Angabe des neuen Kennwort, zur Bestätigung.
<b>Statusleiste</b>	Füllt sich je nach Erfüllen der Kennwortrichtlinien, bei Eingabe eines neuen Kennworts. Kennwort entspricht den Kennwortrichtlinien, sobald sich die Statusleiste grün färbt. Nur sichtbar bei aktiver Kennwortsicherheitsprüfung.

## Menüpunkte

<b>Datei</b>	<a href="#">Informationen zum Menüpunkt "Datei"</a>
<b>Bearbeiten</b>	<a href="#">Informationen zum Menüpunkt "Bearbeiten"</a>
<b>Extras</b>	<a href="#">Informationen zum Menüpunkt "Extras"</a>
<b>Hilfe</b>	<a href="#">Informationen zum Menüpunkt "Hilfe"</a>

## Buttons

[Informationen zu den "Buttons"](#)

[cd allg exe, cdfp password change](#)

From:

<http://172.30.2.91/> - **cimERP Online Hilfe**

Permanent link:

[http://172.30.2.91/doku.php?id=cimerp:0010\\_allgemein:0150\\_sonstiges:0160\\_kennwortaenderungs\\_maske](http://172.30.2.91/doku.php?id=cimerp:0010_allgemein:0150_sonstiges:0160_kennwortaenderungs_maske)

Last update: **25.05.2023 14:56:30**

