

# System-Basisdaten

Hier werden die Basisdaten für cimERP verwaltet. Zu beachten ist, dass z.B. nach dem Erstellen von Testmandanten die Übergabe in die Buchhaltung/Kostenrechnung deaktiviert oder geändert wird, um eine Vermischung von Echtdaten und Testdaten zu vermeiden.

cd0095 Systemparameter - cimERP - 11.12.2025

Datei Bearbeiten Extras Hilfe

Lizenznehmer

<b>Name 1</b>	<input type="text" value="cimdata software GmbH"/>	<b>Kundenname</b>	<input type="text" value="cimdata"/>
<b>Name 2</b>	<input type="text"/>	<b>Kd.-Kurzname</b>	<input type="text" value="cd"/>
<b>Straße</b>	<input type="text" value="Hohentrüding Str.11"/>	<b>Branche</b>	<input type="text"/>
<b>PLZ/Ort</b>	<input type="text" value="91747 Westheim"/>	<b>ILN-Nummer</b>	<input type="text" value="DE131936517"/>

  

<b>Anzahl Benutzer</b>	<input type="text" value="2 Benutzer"/>	<b>Druckaufrufprotokoll mitführen?</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja
<b>Lizenz gültig bis</b>	<input type="text" value="31.12.2010"/>	<b>Spool-Steuerung aktiv?</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja
<b>Ermitteln Kurznamen mit Terminal-Nr.?</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<b>CR-Version</b>	<input type="text"/>
<b>Spoolverzeichnis</b>	<input type="text" value="\\cd-dev-srv2\cimdata\w4glprtfiles"/> <small>nur Netzwerk-Pfade zulässig</small>		
<b>Excel Exportverzeichnis</b>	<input type="text" value="Applikationsserver"/>	<b>Excel-Export-Format</b>	<input type="text" value="xlsx"/>
<b>PDF/A-Konverter</b>	<input type="text" value="C:\cimdata\w4glapps300\pdfa\pdf2pdfa.exe"/>		
<b>Data Access Server</b>	<input type="text"/>		
<b>DAS Username</b>	<input type="text"/>	<b>DAS Passwort</b>	<input type="text"/>

  

<b>FIBU - aktiv?</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<b>Art</b>	<ul style="list-style-type: none"><li><input type="radio"/> XDRECO</li><li><input checked="" type="radio"/> DATEV</li><li><input type="radio"/> VARIAL</li><li><input type="radio"/> CSS</li><li><input type="radio"/> MESONIC</li><li><input type="radio"/> SCHILLING</li><li><input type="radio"/> ADDISON</li><li><input type="radio"/> Individuell</li><li><input type="radio"/> HS</li><li><input type="radio"/> MICDS</li></ul>	<b>Kostenträger in Lagerbewegung (nur wenn keine FIBU und KORE)</b>	<input type="checkbox"/> nein
<b>LOHN - aktiv?</b>	<input type="checkbox"/> nein				
<b>KORE - aktiv?</b>	<input type="checkbox"/> nein	<b>CAD- aktiv?</b>	<input type="checkbox"/> nein	<b>Unicode</b>	<ul style="list-style-type: none"><li><input checked="" type="radio"/> Nein</li><li><input type="radio"/> UTF-16</li><li><input type="radio"/> UTF8</li></ul>

## Felder

<b>Lizenznehmer</b>	Vorgabe des Lizenznehmers
---------------------	---------------------------

Name 1 Name 2 Straße PLZ/Ort	Hauptanschrift des Lizenznehmers von cimERP
Kundenname	Der Kundenname des Lizenznehmers. Dieser Name wird von cimdata software vergeben.
Kd.-Kurzname	Der Kundenkurzname des Lizenznehmers. Dieser Name wird von cimdata software vergeben.
Branche	Informationsfeld
ILN-Nummer	Die ILN-Nummer des Lizenznehmers. Diese Nummer wird auf bestimmten externen Papieren mit angedruckt.
<b>Anzahl Benutzer</b>	Die Anzahl der lizenzierten Benutzer in cimERP.
<b>Lizenz gültig bis</b>	Über dieses Feld erfolgt die Prüfung der Gültigkeit der Lizenz von cimERP.
<b>Ermitteln Kurznamen mit Terminal-Nr.?</b>	Dieses Feld wird im aktuellen Releasestand nicht verwendet.
<b>Spoolverzeichnis</b>	Die Angabe eines Spoolverzeichnisses ermöglicht es, für jeden Mandanten ein eigenes Verzeichnis für die Ablage der Druckdateien anzulegen. Bei der Angabe des Verzeichnisses ist der UNC - Pfad (Universal Name Convention) anzugeben, da beim Druck sowohl Programme vom cimERP Applikationsserver als auch Programme vom lokalen Rechner auf diesen Pfad zugreifen. Wird hier kein Eintrag gemacht, so wird der Standardpfad für Druckdaten (s. <a href="#">Standardpfade cimERP</a> ) zum Abspeichern der Druckdateien verwendet.
<b>Druckaufrufprotokoll mitführen?</b>	Wenn dieses Feld aktiviert wird, so wird ein Druckaufrufprotokoll mitgeführt.
<b>Spool-Steuerung aktiv?</b>	Dieses Kennzeichen steuert, ob in cimERP die Spoolsteuerung zur Verfügung steht. Das Kennzeichen sollte immer aktiviert sein.
<b>CR-Version</b>	Diesen Schalter auf Version 13 setzen, wenn die aktuellere CR13- Runtime für die Reports verwendet werden soll. Für die Verwendung ist eine extra <a href="#">Installation und Aktivierung</a> notwendig.
<b>Excel Exportverzeichnis</b>	Dieses Feld definiert das Ausgabeverzeichnis für die Standardfunktion Excel-Export. <b>Mögliche Auswahlen sind:</b> <u>Applikationsserver</u> : als Exportverzeichnis wird das Standardverzeichnis auf dem Server benutzt <u>Client (TEMP Verzeichnis)</u> : als Exportverzeichnis wird das TEMP Verzeichnis auf dem entsprechenden Client benutzt
<b>Excel-Export-Format</b>	Hier kann das Export-Format zu Excel systemweit voreingestellt werden. <b>Mögliche Werte sind:</b> <u>xls</u> <u>xlsx</u>
<b>PDF/A-Konverter</b>	Pfad zum cimdata PDF/A-Konverter.
<b>Data Access Server</b>	JDBC-URL für eine Verbindung zur Ingres Datenbank über den den Data Access Server.
<b>DAS Username</b>	Username für den Data Access Server
<b>DAS Passwort</b>	Passwort für den Data Access Server
<b>FIBU - aktiv?</b>	Das Kennzeichen bestimmt, ob cimERP mit einer externen Finanzbuchhaltung zusammenarbeitet.

<b>Art</b>	Die Art definiert, mit welcher Finanzbuchhaltung cimERP arbeitet. Dieses Kennzeichen bestimmt gleichzeitig die Integration zu einer externen Finanzbuchhaltung. <b>Mögliche Werte sind:</b> <u>xdRECO</u> <u>DATEV</u> <u>VARIAL</u> <u>CSS</u> <u>MESONIC</u> <u>SCHILLING</u> <u>ADDISON</u> <u>Individuell</u> <u>HS</u>
<b>Pfad</b>	Der Pfad legt ein Verzeichnis fest, in welchem bestimmte Dateien für den Austausch von Daten zwischen cimERP und einem externen FIBU-Programm abgelegt werden.
<b>Kostenträger in Lagerbewegung (nur wenn keine FIBU und KORE)</b>	Ist keine Finanzbuchhaltung bzw. Kostenrechnung im Einsatz kann über dieses Feld gesteuert werden, ob der Kostenträger aus dem Artikelstamm in die Lagerbewegungen mit geschrieben wird. <b>Mögliche Werte des Felds sind:</b> <u>ja</u> : Der Kostenträger wird in der Lagerbewegung abgespeichert. <u>nein</u> : Der Kostenträger wird in der Lagerbewegung nicht abgespeichert.
<b>LOHN - aktiv?</b>	Das Kennzeichen bestimmt, ob cimERP mit einem externen Lohn/Gehaltsprogramm zusammenarbeitet.
<b>Art</b>	Die Art definiert, mit welchem Lohn/Gehaltsprogramm cimERP zusammenarbeitet. Dieses Kennzeichen bestimmt gleichzeitig die Integration zu einem externen Lohn/Gehaltsprogramm. <b>Mögliche Werte sind:</b> <u>SR</u> <u>HS</u>
<b>Pfad</b>	Der Pfad legt ein Verzeichnis fest, in welchem bestimmte Dateien für den Austausch von Daten zwischen cimERP und einem externen Lohn/Gehaltsprogramm abgelegt werden.
<b>KORE - aktiv?</b>	Das Kennzeichen bestimmt, ob cimERP mit einer externen Kostenrechnung zusammenarbeitet.
<b>Art</b>	Die Art definiert, mit welchem Kostenrechnungsprogramm cimERP zusammenarbeitet. <b>Mögliche Werte sind:</b> <u>xdCOS</u> : Als Kostenrechnung wird xdCOS eingesetzt. <u>Varial</u> : Als Kostenrechnung wird die Varial Kostenrechnung eingesetzt. <u>CSS</u> : Als Kostenrechnung wird die CSS Kostenrechnung eingesetzt. <u>Individuell</u>
<b>CAD - aktiv?</b>	Das Kennzeichen bestimmt, ob ein externes CAD - System mit cimERP zusammenarbeitet.
<b>Unicode</b>	Verwendung des Unicode-Zeichensatzes. Voraussetzung ist die notwendige Einstellung in der Datenbank und die Verwendung eines Unicode-fähigen Release-Standes des cimERP <b>Mögliche Werte sind:</b> <i>Nein</i> : Unicode ist nicht aktiv <i>UTF-16</i> : UTF-16 wird verwendet <i>UTF-8</i> : UTF-8 wird verwendet

# Menüpunkte

<b>Datei</b>	<a href="#">Informationen zum Menüpunkt "Datei"</a>
<b>Bearbeiten</b>	<a href="#">Informationen zum Menüpunkt "Bearbeiten"</a>
Lizenzen	Funktion zum Rücksetzen der aktiven Lizenzen. Diese Funktion ist nur nach Anweisung von cimdata software auszuführen.
Anzeigen aktive Lizenzen	Anzeige der aktiven cimERP Lizenzen s. <a href="#">Anzeige aktive Lizenzen</a>
<b>Extras</b>	<a href="#">Informationen zum Menüpunkt "Extras"</a>
<b>Hilfe</b>	<a href="#">Informationen zum Menüpunkt "Hilfe"</a>

# Buttons

[Informationen zu den "Buttons"](#)

[ANW, cd0095, cdfr 0095 03](#)

From:  
<http://172.30.2.91/> - **cimERP Online Hilfe**

Permanent link:  
[http://172.30.2.91/doku.php?id=cimerp:0020\\_administration:0010\\_systemparameter:0010\\_systembasisdaten](http://172.30.2.91/doku.php?id=cimerp:0020_administration:0010_systemparameter:0010_systembasisdaten)

Last update: **11.12.2025 16:00:54**

