

Basisparameter Einkauf


Dieser Parameter definiert verschiedene Grundeinstellungen und steuert verschiedene Grundfunktionen im Modul Einkauf und im Modul Anfrageverwaltung von cimERP.

Die Parameterverwaltung erfolgt auf 4 Reitern:

- Reiter Nummernkreise
- Reiter Bestelleingabe
- Reiter Verbuchungssteuerung
- Reiter Individualdaten

Reiter Nummernkreise

Auf dieser Maske werden die Nummernkreise für die Bestellnummer, für die Bestellnummer Belastungen und für die Anfragenummer verwaltet. Angezeigt werden die letzten vergebenen Nummern, diese können überschrieben werden:



Felder

Bestellnummer	9stellig, numerisch Hier wird der Startwert für die Bestellnummer eingetragen. cimERP zählt automatisch bei Neuanlage einer Bestellung diese Nummer hoch. Zu beachten ist, dass die letzten 3 Stellen der Bestellnummer 000 sein müssen. Diese Stellen werden später dazu verwendet, um Abrufe aus Rahmenbestellungen zu identifizieren. Die kleinste vorgebbare Nummer ist somit 1000. Beispiel: Rahmenbestellung 98234/000 1. Abrufbestellung 98234/001 2. Abrufbestellung 98234/002
----------------------	---

<p>Bestellnummer für Belastungen</p>	<p>9stellig, numerisch Hier wird der Startwert für die Bestellnummer Belastungen eingetragen. cimERP zählt automatisch bei Neuanlage einer Bestellung diese Nummer hoch. Zu beachten ist, dass die letzten 3 Stellen der Bestellnummer 000 sein müssen.</p>
<p>Pos.Sprung Bestellung</p>	<p>Der hier eingetragene Wert wird in der Bestellung als Positionsnummer für die erste Bestellposition gesetzt. Alle weiteren Bestellpositionen werden um den gleichen Wert erhöht. Beispiel: Bestellung 98234/000; Best. Positionssprung = 5 1. Positionsnummer: 5 2. Positionsnummer: 10 3. Positionsnummer: 15 ... Ein Positionssprung größer 1 (z. Bsp. 3 oder 5) hat den Vorteil, dass nachträglich weitere Position eingeschoben werden können. Die maximale Positionsnummer beträgt 999, die Positionsnummern ab 1000 werden intern für Liefereinteilungen verwendet</p>
<p>Anfragenummer</p>	<p>9stellig, numerisch Hier wird der Startwert für die Anfragenummer eingetragen. cimERP zählt automatisch bei Neuanlage einer Anfrage diese Nummer hoch. Zu beachten ist, dass die letzten 3 Stellen der Anfragenummer 000 sein müssen. Die kleinste vorgebbare Nummer ist somit 1000.</p>
<p>Pos. Sprung Anfrage</p>	<p>Der hier eingetragene Wert wird in der Anfrage als Positionsnummer für die erste Anfrageposition gesetzt. Alle weiteren Anfragepositionen werden um den gleichen Wert erhöht. Ein Positionssprung größer 1 (z. Bsp. 3 oder 5) hat den Vorteil, dass nachträglich weitere Position eingeschoben werden können.</p>


Menüpunkte

<p>Datei</p>	<p>Informationen zum Menüpunkt "Datei"</p>
<p>Bearbeiten</p>	<p>Informationen zum Menüpunkt "Bearbeiten"</p>
<p>Löschen</p>	<p>Die Basisparameter Einkauf werden gelöscht.</p>
<p>Verwalten benutzerabh. Vorgabewerte</p>	<p>Über diesen Menüpunkt können benutzerabhängige Vorgabewerte für die Bestellanlage gespeichert werden. s. Basisparameter Einkauf - Benutzerabhängige Vorgabewerte</p>
<p>Extras</p>	<p>Informationen zum Menüpunkt „Extras“</p>
<p>Hilfe</p>	<p>Informationen zum Menüpunkt "Hilfe"</p>

Buttons

[Informationen zu den "Buttons"](#)

[PARAM, cd0015, cdf 0015 13, cdf 0015 13 p1](#)



From:
<http://172.30.2.91/> - **cimERP Online Hilfe**

Permanent link:
http://172.30.2.91/doku.php?id=cimerp:0030_stammdaten:0010_parameter:0120_einkauf:0010_basisparameter_einkauf:start

Last update: **25.06.2021 18:17:45**

