

# BDE Buchungen - Starten BDE-Buchung

Die folgende Maske wird für die Änderung des Startzeitpunkts (Datum, Startzeit) von BDE-Buchungen genutzt. Die Buchung auf zukünftige Termine und Zeiten ist möglich. Bis zur Ende-Buchung stehen die Start-Buchungsdaten für eine erneute Bearbeitung (Korrektur, Löschen, Neueingabe) zur Verfügung. Nach einer Ende - Buchung können die Buchungsdaten im Programm [BDE Protokoll - Ändern BDE Buchung](#) detailliert hinsichtlich Start- und Endezeitpunkt oder im Programm „Verwalten Istzeiten für Statistik“ (nur Gesamtstzeit) geändert werden. Änderungen im Programm „Verwalten Istzeiten für Statistik“ beeinflussen nicht die im Programm [Aufgelöste Auftragsdaten](#) angezeigten Werte.

Die folgende Maske zeigt die Einzelheiten zur gewählten BDE-Buchung und ermöglicht die Eingabe/Änderung des Startdatums und der Startzeit. Die Buchung auf zukünftige Termine und Zeiten ist möglich.

Voraussetzungen für das erfolgreiche Starten einer BDE-Buchung:

Für die verbuchende Personalnummer muss für das Buchungsjahr ein gültiges Personalzeitmodell vorliegen, Buchungszeiten die außerhalb der dort definierten Arbeitszeit liegen sind jedoch möglich.

Entsprechend der Einstellung des Kennzeichens „Doppelte BDE-Buchungen zulassen“ im [Basisparameter BDE](#) kann eine Personalnummer mehrere Start-Buchungen vornehmen oder es muss vor einer erneuten Start-Buchung die Ende-Buchung erfolgen.

Bis zur Ende-Buchung stehen die Start-Buchungsdaten für eine erneute Bearbeitung (Korrektur, Löschen, Neueingabe) zur Verfügung.

Gib es schon unterbrochene Buchungen mit anderer Personalnummer zu der BDE Nummer werden diese beendet, wenn der Unterbrechungsgrund mit beendbar gekennzeichnet ist. Ein Beispiel wäre dazu der Schichtwechsel-Unterbrechungsgrund.

**Manuell Starten BDE-Buchung**

**Personal-Nr.**  Mustermann, Thomas  
**Buchungsart**  **BDE-Terminal ID**

**Kunden-Nr.**  Harald Mustermann  
 Wilhelm Karmann GmbH

**Auftrags-Nr.**  **BDE-Schein-Nr.**

**Pos.-Nr. Auflösung**   
**Status FA / BG / AG**

**Artikel-Nr.**  Endprodukt5 - a disponiert-----  
**Index**

**Arbeitsgang**  visuelle Prüfung der Vollständigkeit  
**Arbeitsplatz**  Qualitätssicherung

**Menge SOLL**  Stk **Menge IST**  Stk  
**Rüstzeit SOLL**  Stunden **Rüstzeit IST**  Stunden  
**Prod.-Zeit SOLL**  Stunden **Prod.-Zeit IST**  Stunden  
**Leistungsgrad**  % **Menge Ausschuss**  Stk

**Startdatum**  **Startzeit**    (Std/Min/Sek)

## Felder

Kopfdaten	
<b>Buchungsart</b>	<b>Mögliche Werte sind:</b> Arbeitsgang Rüsten
<b>Personalnummer</b>	Personalnummer der meldenden Person
<b>BDE-Terminal ID</b>	Identifikationsnummer des externen BDE-Terminals; bei manueller Buchung erscheint hier der Wert „MANUELL“
<b>Fertigungsauftragsdaten</b>	Kundennummer, FA-Nummer, Position der Auflösung (Position des Fertigungsauftrags + Nummer der Baugruppe), BDE-Schein-Nr., Status FA/BG/FA (1 ... Freigegeben, 3 ... Angearbeitet, 5 ... Beendet), Artikelnummer mit Bezeichnung, Arbeitsgang, Arbeitsplatz
Überblick Bewegungsdaten	
<b>Menge Soll ... Menge Ist</b>	Sollmenge für den Arbeitsgang und die bereits zurückgemeldete Istmenge

<b>Rüstzeit Soll ... Rüstzeit Ist</b>	Rüstzeit für den Arbeitsgang und die bereits zurückgemeldete Rüstzeit
<b>Prod.-Zeit Soll ... Prod.-Zeit Ist</b>	Produktionszeit für den Arbeitsgang und die bereits zurückgemeldete Produktionszeit
<b>Leistungsgrad</b>	geplanter Leistungsgrad des Arbeitsplatzes (Vorgabe im Programm <a href="#">Arbeitsplatz - Stammdaten</a> )
<b>Menge Ausschuss</b>	zurückgemeldete Ausschussmenge für diesen Arbeitsgang
<b>Informationsfeld 1</b>	Ist der Arbeitsgang unterbrochen, so erscheint an dieser Stelle die Nachricht „BDE-Buchung ist unterbrochen“.
<b>Informationsfeld 2</b>	Wird mit der Rückmeldung des Arbeitsgangs das benötigte Material automatisch abgebucht, so erscheint in diesem Feld die Nachricht „Materialabgang wird automatisch verbucht!“.
<b>Startzeitpunkt Startdatum Startzeit</b>	Eingabe Startzeitpunkt für BDE-Buchung Folgende Voraussetzungen müssen erfüllt sein: Für die verbuchende Personalnummer muss ein gültiges Personalzeitmodell vorliegen, Buchungszeiten die außerhalb der dort definierten Arbeitszeit liegen sind möglich. Entsprechend der Einstellung des Kennzeichens „Doppelte BDE-Buchungen zulassen“ im Parameter <a href="#">Basisparameter BDE</a> kann eine Personalnummer mehrere Start-Buchungen vornehmen oder es muss vor einer erneuten Start-Buchung die Ende-Buchung erfolgen.

## Menüpunkte

<b>Datei</b>	<a href="#">Informationen zum Menüpunkt "Datei"</a>
<b>Bearbeiten</b>	<a href="#">Informationen zum Menüpunkt "Bearbeiten"</a>
BDE-Buchung starten	Die ausgewählte BDE-Buchung wird gestartet. Die Daten der manuell durchgeführten BDE-Buchung werden an die Produktionsrückmeldeschnittstelle von cimERP übergeben.
<b>Extras</b>	<a href="#">Informationen zum Menüpunkt „Extras“</a>
<b>Hilfe</b>	<a href="#">Informationen zum Menüpunkt "Hilfe"</a>

## Buttons

[Informationen zu den "Buttons"](#)

[BDE, cd4450, cdfr 4450 06](#)

From:  
<http://172.30.2.91/> - [cimERP Online Hilfe](#)

Permanent link:  
[http://172.30.2.91/doku.php?id=cimerp:0080\\_fertigung:0080\\_bde:0040\\_bde\\_buchungen:0030\\_bdebuchungenmanuelleaenderung](http://172.30.2.91/doku.php?id=cimerp:0080_fertigung:0080_bde:0040_bde_buchungen:0030_bdebuchungenmanuelleaenderung)

Last update: **25.06.2021 18:17:46**

