

# Rahmenkontrakt

Hier können Rahmenvereinbarungen (Vorverträge) der Forst- und Holzbranche für die Holzbereitstellung erfasst werden.

cd3301 Rahmenkontrakt - cimERP - 25.04.2023

Datei Bearbeiten Verbindungen Anzeige Extras Hilfe

Suche

**Modus: Ändern**

**Kontrakt-Nr.**  **FWJ**

**Hauptlieferant**  Forstbetriebgemeinschaft Musterhausen **Status**

**Artikel-Nr.**  Baumstamm **angelegt am**

**Fremd-Ref.**

**Abrechnungsverf.**

**Messverfahren**

**Sorte**

**Holz-/Baumart**

**Kontrakt-Länge**

**Zeitraum von**  **bis**

**SOLL-Menge**  Fm **IST-Menge**  Fm **REST-Menge**  Fm

**Info**

Kaufnummer	Lieferant	Name Lieferant	Lieferbedingung	Lieferungsart	SOLL-Menge Fm	IST-Menge Fm
000002E	880000	Forstbetriebgemeinschaft Musterhau	Frei Haus	Frei Haus	313,000	0,000

Zeile 1/3 - 1 Record

## Felder

<b>Kontrakt-Nr.</b>	Interne Kontraktnummer
<b>FWJ</b>	Forstwirtschaftsjahr

<b>Status</b>	<p>Status des Rahmenkontraktes. Der Status des Rahmenkontraktes wird per workflow an Hand der dazu erfassten Kaufnummern überprüft und gesetzt.</p> <p><b>Mögliche Werte sind:</b> <u>ohne Vorgabe</u> Diese Auswahl dient nur zur Voreinstellung <u>100 - Angelegt</u> Rahmenkontrakt ist erfasst, aber zeitlich noch nicht gültig bzw. Buchungen noch nicht möglich <u>400 - Aktiv</u> Startzeitpunkt ist erreicht und es existieren Kaufnummern <u>600 - Geschlossen</u> Der Rahmenkontrakt ist geschlossen, da der Gültigkeitszeitraum abgelaufen ist, oder die Sollmenge durch die erfassten Holzlisten der zugeordneten Kaufnummern erreicht wurde.</p>
<b>Hauptlieferant</b>	<p>Hauptlieferant eines Rahmenkontraktes Rohholzlieferanten, wie z. B. Forstbetriebe des Bundes, der Länder sowie Vereinigungen des Privat- und Kommunalwaldes</p>
<b>Artikel-Nr.</b>	<p>Es muss im cimERP eine Pseudo Artikel-Nr. angelegt werden (z.B. Rundholz), damit in den darauf folgenden Prozessen bei der Einlagerung automatisch eine Artikelnummerngenerierung über die Artikelklassifizierung erfolgen kann.</p>
<b>angelegt am</b>	<p>Datum der Anlage des Rahmenkontraktes</p>
<b>Fremd-Ref.</b>	<p>Fremdreferenz</p>
<b>Abrechnungsverf.</b>	<p>Abrechnungsverfahren <b>Mögliche Werte sind:</b> <u>ohne Vorgabe:</u> Diese Auswahl dient nur zur Voreinstellung Die weiteren Auswahlmöglichkeiten müssen über <a href="#">Referenzschlüssel cimWOOD - Abrechnungsverfahren(1)</a> definiert werden. Das Abrechnungsverfahren (Waldmaßverfahren oder Werksvermessung) steuert den Logistikprozess der Holzbereitstellung, Abrechnung.</p> <p>Bei Waldmaßverfahren wurde das Rohholz bereits im Wald vermessen (z.B. durch manuelle Kluppung oder Harvestervermessung). Die angegebenen Sollmengen werden berechnet. Eine Werksvermessung dient nur zu Kontrollzwecken. Bei Werksvermessung ergeben sich die Istmengen erst nach der durchgeführten Vermessung an einer Vermessungsanlage.</p>
<b>Messverfahren</b>	<p>Messverfahren zur Vermessung des Rohholzes (z.B. feste Kluppe, rotierende Kluppe, usw.) <b>Mögliche Werte sind:</b> <u>ohne Vorgabe:</u> Diese Auswahl dient nur zur Voreinstellung Die weiteren Auswahlmöglichkeiten müssen über <a href="#">Referenzschlüssel cimWOOD - Messverfahren(2)</a> definiert werden.</p>
<b>Sorte</b>	<p>Sorte <b>Mögliche Werte sind:</b> <u>ohne Vorgabe:</u> Diese Auswahl dient nur zur Voreinstellung Die weiteren Auswahlmöglichkeiten müssen über <a href="#">Referenzschlüssel cimWOOD - Sorte(3)</a> definiert werden. Es wird empfohlen die Begrifflichkeiten aus ELDAT zu verwenden.</p>

<b>Holz-/Baumart</b>	Holz- bzw. Baumart <b>Mögliche Werte sind:</b> ohne Vorgabe: Diese Auswahl dient nur zur Voreinstellung Die weiteren Auswahlmöglichkeiten müssen über <a href="#">Referenzschlüssel cimWOOD - Holz-/Baumart (4)</a> definiert werden. Es wird empfohlen die Begrifflichkeiten aus ELDAT zu verwenden.
<b>Kontrakt-Länge</b>	Grobe Längenangabe für Rahmenkontrakte (z.B. Kurzholz, Langholz) zur Planung <b>Mögliche Werte sind:</b> ohne Vorgabe: Diese Auswahl dient nur zur Voreinstellung Die weiteren Auswahlmöglichkeiten müssen über <a href="#">Referenzschlüssel cimWOOD - Kontraktlänge (8)</a> definiert werden.
<b>Zeitraum von / bis</b>	Gültigkeitszeitraum des Rahmenkontraktes. Per workflow können Rahmenkontrakte geschlossen werden, wenn der Zeitraum abgelaufen ist
<b>SOLL-Menge</b>	Geplante Sollmenge in Festmeter des Rahmenkontraktes
<b>IST-Menge</b>	Istmenge in Festmeter, der dem Rahmenkontrakt zugeordneten Kaufnummern
<b>REST-Menge</b>	Restmenge in Festmeter
<b>Info</b>	Informationsfeld

Die Tabelle enthält eine Übersicht der angelegten [Kaufnummern](#) zu dem Rahmenkontrakt.

## Tabelle

<b>Kaufnummer</b>	Kaufnummer (Vertragsnummer)
<b>Lieferant</b>	Holzlieferant
<b>Name Lieferant</b>	Name des Holzlieferanten
<b>Lieferbedingung</b>	Lieferbedingung des dem Holzlieferanten der Kaufnummer im Lieferantenstamm zugeordneten <a href="#">Hauptlieferanten</a> bzw. dem als <a href="#">Holzlieferant</a> vorgegebenem Hauptlieferant. Für die Berücksichtigung der Soll- oder Istmengen im zugeordneten <a href="#">Rahmenkontrakt</a> ist die <a href="#">Lieferungsart der Lieferbedingung</a> ausschlaggebend.
<b>Lieferungsart</b>	<a href="#">Lieferungsart der Lieferbedingung</a> der Lieferbedingung
<b>SOLL-Menge Fm</b>	Sollmenge (Fm) des Kaufvertrages (aller zugeordneten <a href="#">Holzlisten</a> )
<b>IST-Menge Fm</b>	Istmenge (Fm) des Kaufvertrages (aller zugeordneten <a href="#">Holzlisten</a> )
<b>SOLL-Menge Stk</b>	Sollmenge (Stk) des Kaufvertrages (aller zugeordneten <a href="#">Holzlisten</a> )
<b>IST-Menge Stk</b>	Istmenge (Stk) des Kaufvertrages (aller zugeordneten <a href="#">Holzlisten</a> )

## Menüpunkte

<b>Datei</b>	<a href="#">Informationen zum Menüpunkt "Datei"</a>
<b>Bearbeiten</b>	<a href="#">Informationen zum Menüpunkt "Bearbeiten"</a>
Aktivieren abgeschl. Kontrakt	ermöglicht die Aktivierung eines abgeschlossenen Rahmenkontraktes. <b>ACHTUNG:</b> Der Status des Rahmenkontraktes kann per workflow an Hand der dazu erfassten Kaufnummern überprüft und gesetzt werden.
<b>Verbindungen</b>	Aufruf der <a href="#">Informationen zum Menüpunkt "Verbindungen"</a>
Verbindungen → Kaufnummer	<a href="#">Kaufnummer</a>
<b>Anzeige</b>	<a href="#">Informationen zum Menüpunkt "Anzeige"</a>
<b>Extras</b>	<a href="#">Informationen zum Menüpunkt "Extras"</a>

**Hilfe**[Informationen zum Menüpunkt "Hilfe"](#)

## Buttons

[Informationen zu den "Buttons"](#)

[WOOD](#), [cd3301](#), [cdfr 3301 02](#)

From:

<http://172.30.2.91/> - **cimERP Online Hilfe**

Permanent link:

[http://172.30.2.91/doku.php?id=cimerp:0150\\_zusatzmodule:0280\\_cimwood:0010\\_rahmenkontrakt:0020\\_rahmenkontrakt\\_detail](http://172.30.2.91/doku.php?id=cimerp:0150_zusatzmodule:0280_cimwood:0010_rahmenkontrakt:0020_rahmenkontrakt_detail)

Last update: **31.05.2023 16:09:05**

